


Integrator C

Personnaliser les options régionales : Modifier l'affichage des dates, des heures, des devises et des mesures



Date réglage Français :

La date courte est réglée au format : 10/12/15 donc avec les « / » comme séparateurs: jj.mm.aa donc avec le point comme séparateur.

Nombre réglage Français La saisie des nombres est réglée au format : 230,95 donc avec la virgule comme séparateur décimal. : 230.95 donc avec le point comme séparateur.

Windows 10 et 8

Il faut donc modifier les réglages de ces paramètres régionaux dans Windows. Voici comment procéder :

Pour Windows 10 Accédez à Paramètres en cliquant sur le bouton **Démarrer** , puis en sélectionnant **Paramètres**

Dans la recherche en haut à droite tapez « **nombre** » puis **ENTER**.

Windows 10 – **Paramètres régionaux** D.L. / Décembre 2015 Page 2 La fenêtre des options régionales s'ouvre en arrière-plan, sélectionnez-la en cliquant dessus. Si vous ne la voyez pas c'est qu'elle est complètement cachée derrière la fenêtre « **Paramètres** », fermez cette fenêtre

paramètres. Réglez vos paramètres de dates comme dans l'écran ci-dessus. C'est surtout la **Date courte** qui est importante ! Ensuite cliquez sur **Paramètres supplémentaires...** qui vous donne accès au réglage pour les nombres. Dans la zone **Symbole décimal**, tapez un point (.

Windows 7 et moins

REMARQUE : dans la mesure où il existe plusieurs versions de Windows, les étapes suivantes peuvent varier en fonction de votre ordinateur. Si tel est le cas, consultez la documentation de votre produit pour effectuer ces étapes.

Méthode 1 : Modification du mode d'affichage des dates, des heures, des nombres et des valeurs monétaires dans Windows

REMARQUE : Les étapes de cette méthode modifient la façon dont Windows affiche les dates, les heures, les nombres et les valeurs monétaires. Si vous préférez conserver vos paramètres régionaux actuels et seulement modifier le mode d'affichage des décimales dans Windows ou Excel, appliquez l'une des autres méthodes.

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur **Options régionales et linguistiques**.
3. Cliquez sur l'onglet **Options régionales**.
4. Sous **Sélectionnez un élément pour afficher ses paramètres ou cliquez sur Personnaliser pour choisir vos propres formats** cliquez sur les paramètres régionaux souhaités pour contrôler l'affichage des dates, des heures, des nombres et des valeurs monétaires.
5. Cliquez sur **OK**.

Méthode 2 : Modification du mode d'affichage des décimales de Windows

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur **Options régionales et linguistiques**.
3. Cliquez sur l'onglet **Options régionales**, puis sur **Personnaliser**.
4. Dans la zone **Symbole décimal**, tapez un point (.

REMARQUE : Assurez-vous que le caractère qui apparaît dans la zone **Symbole de regroupement de chiffres** n'est pas un point.

5. Cliquez sur **OK** à deux reprises.